

7.1 Brochure de conservation: montage sans colle


Dégâts: la couverture et la couture sont détériorées 1/3
Solution: refaire une brochure, sans colle au dos de l'ouvrage

Cette technique est simple et peut être faite sur presque tous les ouvrages n'ayant plus de couverture, mais uniquement quand il s'agit de couvertures muettes (non imprimées).

Reliure	Brochure.
Couverture	Papier.
Taille	Petit, courant.
Solidité	Bonne.
Dégâts	Couverture manquante, très abîmée.
Type d'intervention	Moyenne.



1 La garde



Une fois le volume débroché et le papier réparé, préparer une feuille de papier de bonne qualité, de la même couleur que l'ouvrage.

Pour la largeur: 2 fois la largeur de l'ouvrage + la largeur du dos.

Pour la hauteur: identique à celle de l'ouvrage; prendre le sens du papier sur la hauteur, et tracer la largeur du dos au plioir.

Prendre une règle métallique et, à l'aide d'un scalpel, faire des entailles pour les points de couture (en général 6 au minimum), sur la largeur du dos.


7.1 Brochure de conservation: montage sans colle

Dégâts: la couverture et la couture sont détériorées 2/3


Solution: refaire une brochure, sans colle au dos de l'ouvrage

Marquer les plis du dos au pliour.


La feuille faisant office de garde est prête pour la couture.



2 Couture




Piquer au travers de la feuille, dans les entailles prévues à cet effet.



Pour la chaînette: piquer au travers de la feuille et faire la boucle de chaînette par dessus le papier.

7.1 Brochure de conservation: montage sans colle


Dégâts: la couverture et la couture sont détériorées 3/3
Solution: refaire une brochure, sans colle au dos de l'ouvrage




Prendre un papier fort (200 à 300 gr.) de bonne qualité, de couleur foncée.

Marquer la largeur du dos au centre de la feuille, et à l'aide d'un plioir, tracer et plier l'emplacement du dos.

3 Emboîtement



Encoller le dos de l'ouvrage, et poser la couverture. Frotter le dos délicatement à l'aide d'un plioir.



Coller les gardes à la colle d'amidon.